

## 入力モードの切り替えについて① (半角英数・全角英数・ひらがなモード)


はじめの入力モードを半角英数モードとする。その状態から、漢字の入力などをするとき、日本語変換機能（かな漢字変換）をONにする。それをキーボードで操作するときは[半角／全角]キーで行う。

([英数]キーを押してもできるが、この2つのキーは意味が違うので、ここでは使用しない。)



次に、その日本語入力機能がONになっている状態の中で、全角英数にするため、[Shift]+[無変換]キーを押す。もう一度押すと、半角英数モードになって、日本語変換機能がOFFになって固定されるので注意する。


※半角英数モードと直接入力モードを分ける設定にすれば、半角英数モードでも日本語変換機能がONのままなので全角英数モードに戻せる



全角英数モードにした状態で、[半角/全角]キーを押すと、日本語変換機能をOFFすることになるので、半角英数モードになる。その後、ふたたび、[半角/全角]キーを押して、日本語変換機能をONにすると、日本語入力ONの設定が全角英数モードなので、全角英数モードになる。以降、日本語変換機能がONにした状態でのモードの切り替えが行われなければ、[半角/全角]キーを押して切り替えた場合は、この2つの設定の切り替えになる。




全角英数モードでも、半角英数モードでも、英数モードをひらがなモードにすることは[英数]キーを押す。もう一度押したとき、履歴によって(例えばF10キーを押すなどして半角英数に変換した後に)、半角英数になったとする。その場合、以降、[英数]キーを押すとひらがなモードと半角英数の2つのモードの切り替えになる。




## 入力モードの切り替えについて②（ひらがな・全角カタカナ・半角カタカナモードを交えて）

日本語変換機能をONにし、[無変換]キーを押すと、[ひらがな]モード、[全角カタカナ]モード、[半角カタカナ]モードの順で切り替わる。




日本語変換機能をONにした状態で、上記の3モード以外のモード、つまり、全角英数モードで、[無変換]キーを押すと、ひらがなモードになり、以降、上記の3モードでの切り替えになる。




ひらがなモードや全角カタカナモードなどから [英数]キー を押したとき、履歴によって（例えば文字を入力した後、F9キーなどで全角英数に変換した後）、全角英数になったとする。その場合、以降、[英数]キーを押すと、ひらがなモードと全角英数モードの2つのモードで切り替わる。



上記の設定で、ひらがなモードと半角英数モードの切り替えをしたいときは、ひらがなモードの状態で、[半角/全角]キーを押して切り替える。（英数キーで変える方法は次ページ参照）



同じ考え方で、他の入力モードと半角英数モードとを[半角/全角]キーで切り替えることもできる



### 入力モードの切り替えについて③

#### 思うようにモードが切り替わらなかった時の対処法

以前に[Shift]+[無変換]キーを2回押してしまったために、ひらがなモードの時に[Shift]+[無変換]キーを押しても、全角英数モードではなく、半角英数モードになった時、

あああ → aaa  
(ひらがなモード) ↑ (半角英数モード)  
[Shift]+[無変換]キー

[半角/全角]キーを押してひらがなモードに戻して、

aaa → あああ  
(半角英数モード) ↑ (ひらがなモード)  
[英数]キー または [無変換]キー

何か1字(例えば下記のように)文字を入力して、変換する前に[Shift]+[無変換]キーか[F9]キーを押して、文字を全角英数にして、[Enter]キーを押して文字を確定します。


あ → A  
(ひらがな) ↑ (全角英数)  
[F9]キー

この全角英数モードに変換した履歴を残すことで、ひらがなモードの時に[Shift]+[無変換]キーを押すと、モードが、全角英数モードに切り替わります。

あああ → AAA  
(ひらがなモード) ↑ (全角英数モード)  
[Shift]+[無変換]キー

文字を入力した後に、文字の種類を変えるキーの一覧

F 6	ひらがな
F 7	全角カタカナ
F 8	半角カタカナ
F 9	全角英数
F 10	半角英数



※ひらがなモードで打ち込んだ文字を後でカタカナにするときは、左手親指で[無変換]キーを押した方が、ロスが少ない