

ホームページを公開する

自分で作ったホームページを公開するには

1. Web サーバーを用意して、
2. ホームページのファイルをアップロードする

必要がある

ここでは、無料レンタルサーバー「Xfree」と契約して、フリーソフト「FFFTP」を使ってアップロードする方法を紹介する。

1. Web サーバー(無料レンタルサーバー)を用意する

1-1. Xfreeのサイトにアクセスして、「お申し込み」をクリックする


<https://www.xfree.ne.jp/>



1-2. 個人情報の取り扱いについて同意するのチェックして、メールアドレスを入力し、「確認メールを送信」ボタンを押す。



1-3. 登録したメールアドレスに確認メールが届くので、お申込み URL をクリックする



1-4. 会員情報登録フォームに必須事項を入力して、「利用規約に同意する」にチェックして、「確認画面へ進む」ボタンを押す

1-5. 会員情報登録フォームの内容を確認して、「会員登録を確定する」ボタンを押す

1-6. サーバーID を入力して、「サーバーID の登録(確認)」ボタンを押す

1-7. HTML の「利用を開始する」ボタンを押す

ご利用状況一覧

現在の無料レンタルサーバーのご利用状況は下記の通りです。
ご利用中の方は、各パネルから各種設定等、管理を行うことができます。
HTML/PHP・MySQL/WordPressは利用期限の更新を行ってください。
・利用期限の更新は無料です。
・利用期限の更新は利用期限の2か月前から可能です。
・利用期限までに更新しなかった場合は該当のサーバアカウントを凍結します。

サーバー	ステータス	利用期限	サーバーパネル	その他
HTML	まだ利用されていません。利用を開始してください。		利用を開始する	
PHP・MySQL	まだ利用されていません。利用を開始してください。		利用を開始する	
WordPress	まだ利用されていません。利用を開始してください。		利用を開始する	

初期設定の完了

初期設定が完了しました。
ページ左側のメニュー「無料レンタルサーバー」からWEB・MySQLサーバー/WordPress/メール機能の管理パネルへアクセスしてください。

1-8. HTML の「管理パネルログイン」ボタンを押す

ご利用状況一覧

現在の無料レンタルサーバーのご利用状況は下記の通りです。
ご利用中の方は、各パネルから各種設定等、管理を行うことができます。
HTML/PHP・MySQL/WordPressは利用期限の更新を行ってください。
・利用期限の更新は無料です。
・利用期限の更新は利用期限の2か月前から可能です。
・利用期限までに更新しなかった場合は該当のサーバアカウントを凍結します。

サーバー	ステータス	利用期限	サーバーパネル	その他
HTML	利用中	2022-11-30 無料更新	管理パネルログイン	利用停止
PHP・MySQL	まだ利用されていません。利用を開始してください。		利用を開始する	
WordPress	まだ利用されていません。利用を開始してください。		利用を開始する	

1-9. FTP の「FTP アカウント設定」ボタンを押す

Xfree

サーバー管理パネル HTMLサーバー

ログアウト

サーバーステータス

ディスク容量 0.124 / 1000MB
ドメイン名 0 / 10個
サブドメイン 0 / 500個
マニュアル
よくある質問

サーバー情報

サーバー情報
ドメイン
ホームページ
高速化

FTP

FTPアカウント設定

1-10. FTP 接続をするための情報の「アカウント名」、「FTP ホスト」を確認し、「編集」ボタンを押す

FTPアカウント

アカウント名	容量	設定	WebFTP	メニュー
onjust1html.xdomain.jp	無制限	有効	ログイン	編集

FTP接続情報について

FTPソフトご利用時は下記情報にて接続できます。

▼FTPホスト
sv2html.xdomain.ne.jp

▼FTPユーザー
【アカウント名】

▼FTPパスワード
【アカウント名のパスワード】
※初回利用時に【編集】からパスワードを設定してください。

▼ファイルマネージャーの利用
【ログイン】からブラウザ上でファイルの操作ができます。

1-11. パスワードを入力し、「確認画面」ボタンを押し、「確定する」ボタンを押す

FTPアカウント編集	
FTPアカウントID	onjust1htmlxdomain.jp
パスワード	<input type="password"/>
サイズ	無制限
利用設定	<input type="checkbox"/> 有効
メモ	初期設定

確認画面

FTPアカウント編集	
FTPアカウントID	onjust1htmlxdomain.jp
パスワード	<input type="password"/>
サイズ	無制限
利用設定	<input type="checkbox"/> 有効
メモ	初期設定

キャンセル 確定する

1-12. メールを確認して会員 ID を確認する

【Xfree】■重要■会員登録完了のお知らせ

会員ID:

メールアドレス:

この度はエクスフリーをお申し込みいただき誠にありがとうございます。

会員登録が完了しましたのでお知らせいたします。

▼会員登録に関する情報

会員ID:

メールアドレス:

管理パネルパスワード: (ご入力いただいたパスワード)

管理パネル: <https://www.xfree.ne.jp/login/member.php>

※管理パネルとは？
お客様のご契約情報の確認・変更、料金のお支払い等を行うための管理画面です。

1-13. 情報を整理する

- ① 会員 ID: サーバーの管理パネルにログインするための ID ……送られてきた登録完了メールに記載
- ② 管理パネルパスワード: 管理パネルにログインするためのパスワード
……登録フォームで入力している
- ③ FTP アカウント: FTP 接続するための ID ……管理パネルの FTP アカウントで確認
- ④ FTP ホスト: FTP 接続する場所 ……管理パネルの FTP アカウントで確認
- ⑤ FTP パスワード: FTP 接続するためのパスワード ……FTP アカウント設定で入力している
- ⑥ ホームページドメイン名: FTP アカウントと同じ ……管理パネルのドメイン設定で確認

※③④⑤の情報があれば、FTP 接続をして Web サーバーにホームページをアップロードできる。


2. ホームページのファイルをアップロードする

2-1. FFFFTPのサイトにアクセスし、プログラムのリンクをクリックする


<https://ja.osdn.net/projects/ffftp/>




2-2. FFFFTPの実行ファイルがダウンロードされたら、「開く」を選択する




2-3. 「次へ」「はい」ボタンを押し、「デスクトップ上にショートカットを作成する」にチェックし、「完了」ボタンを押す



2-4. デスクトップの FFFFTP のショートカットのアイコンをダブルクリックする



2-5. 「新規ホスト」ボタンを押す



2-6. 設定を入力し、「OK」ボタンを押す



「ホストの設定名」は自由に入力

「ホスト名」は1-13④の「FTP ホスト」


「ユーザー名」は1-13③の「FTP アカウト」(会員 ID ではない)

「パスワード」は1-13⑤の「FTP パスワード」


「ローカルの初期フォルダ」は右側のボタンを押して、ホームページファイルが置いてあるフォルダを指定して入力する




2-7. 左側に設定名が表示されるので、それを選択して「接続」ボタンを押す




2-8. 証明書の確認で、「OK」ボタンを押し、「はい」ボタンを押す




2-9. 左側に自分が指定したフォルダの内容が表示され、右側に Web サーバーの内容が表示される ホームページにアクセスすると右のような状態になっており、Web サーバー内の HTML ファイルと PNG ファイルはそれを表示させるものなので消す。「.htaccess」ファイルはパスワードを設定するときなど に使うファイルなので、消さない方がよい




2-10. 左側のアップロードしたいファイルを右クリックして、アップロードを選択する ※ホームページのトップページは「index.htm」または「index.html」にしてあることを確認する。



2-11. 右側の Web サーバー側の不要なファイルは削除し、「.htaccess」ファイルはダウンロードする。
 ※もしもの時のために保存しておくのであって、初心者は編集しない。



2-12. ホームページにアクセスして、表示されるか確認する。



3. パスワードの設定


3-1. 管理パネルのパスワード制限をクリックし、パスワードをかけたい場所の「ユーザー設定」ボタンを押す。
ここではトップページがあるところからアクセス制御をかける。




3-2. ユーザー名、パスワードを入力して「確認画面」ボタンを押し、「確定する」ボタンを押す、「有効設定」ボタンを押す。



3-3. ホームページにアクセスすると、次のようにユーザー名とパスワードが求められるようになり、設定したユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押すと、ホームページにアクセスできるようになる。



※ .htaccess ファイルの中身を見ると次のようになっており、パスワードを記述する.htpasswd ファイルがユーザーが扱えない場所に設置されている(見えないように設定されている)ことがわかる。



※.htaccess ファイルを編集したいときは、Xfree 独自の設定や書式があるので、バックアップは必ず取っておくこと。
(参考)【基本】.htaccess とは？何が出来るの？書き方は カゴヤのサーバー研究室

<https://www.kagoya.jp/howto/it-glossary/web/htaccess/>